## Windows 操作系统 "山东通"桌面客户端安装说明

在电子政务外网公共服务域或互联网环境下,至少需要下载安装 "安全接入客户端"和"'山东通'客户端",按需下载"视频会议" 客户端;在电子政务内网环境下,只需要下载安装"'山东通'客户 端",无法使用视频会议。

注意事项:

1.在安装前需要先将电脑上的杀毒软件关闭,否则会导致安装失败。

2.安装包下载完成后,鼠标右键安装文件,选择"以管理员身份运行"方式安装。

本说明仅适用于 Windows 操作系统环境,其它操作系统环境下的安装说明请在下载中心下载对应的安装说明。

## 一、下载安装

(一)确认安装环境

在电脑桌面,找到"计算机"或"此电脑",鼠标右键-属性, 查看电脑的处理器和操作系统。



↓ え > 系统	
区田山町	
处理器	AMD Ryzen 7 PRO 4750U with Radeon Graphics 1.70 GHz $^{ m I}$
机带 RAM	16.0 GB (15.2 GB 可用) 2
设备 ID	
产品 ID	
系统类型	64 位操作系统 基于 x64 的处理器
笙和触控	为2钟描占提供钟校支持
:链接 域或工作组	1 系统保护 高级系统设置 操作系统:正版Windows7、Windows10或Windows11,不支
	持Windows8和Windows服务器版本,也不支持其它Linux操作
Windows 规格	系統。
Windows 规格 版本	系统。 复制 Windows 11 专业版
Windows 规格 版本 版本号	系统。 复制 Windows 11 专业版 24H2
Windows 规格 版本 版本号 安装日期	系统。 复制 Windows 11 专业版 24H2 2025-01-18

## 注意:

1.处理器(CPU)只支持 Intel 或 AMD 等 X86 架构处理器,不支持 ARM 架构处理器(例如高通骁龙处理器 Qualcomm Snapdragon)



2.Windows 操作系统只支持正版 64 位的 Windows7、Windows10、
Windows11,不支持 Windows8、Windows 服务器版本及其它 Linux 操作系统。

(二)下载安装文件

下载地址: http://sdt.sdbdc.cn:9080/appDown 或通过百度搜"山东 通"进入官方网站,选择"Windows 系统"。

点击下载中心右侧的下载按钮,分别下载"山东通"客户端、安 全接入客户端或视频会议客户端。 (三)安装

打开已下载的安装文件所在的文件夹,分别鼠标右键"山东通" 客户端、安全接入客户端和视频会议客户端,选择"以管理员身份运 行"方式安装。



在安装过程中如遇到安全软件提示"是否信任本次安装"等提示时,选择"允许安装"。

(四) 重启电脑

安装完成后,根据提示重启电脑,不重启电脑无法正常登录。



(五)登录安全接入客户端

重启后,请双击桌面"山东通统一安全接入客 户端"图标,在登录界面输入注册的"山东通"手 机号和密码,登录安全接入客户端。



初次登录需要手动选择工作空间磁盘,默认选择存储空间较大的磁盘。



安全接入客户端登录时的常见问题:

1. 如果要求输入接入服务地址,请输入 https://atrust.sdt.sdbdc.cn:8443。

2. 如果忘记登录密码,请使用"山东通"移动端登录界面的"忘 记密码"重置。

3. 如果提示无法连接网络,需要检查本地的网络环境是否正常,如果电脑可正常访问互联网,可尝试通过浏览器访问 https://atrust.sdt.sdbdc.cn:8443,并通过网页登录。

4.如果提示"network error"等错误,需要检查本地电脑是否安装有 第三方安全软件,如有请先退出后再重新登录安全接入客户端。

5.应用中心处于初始化中,点击提示"隧道启动失败",无法打 开工作空间。此时需要检查是否已安装"aTrust"虚拟网卡(电脑"开 始",搜"查看网络连接"),如果没有,需要重新安装安全接入客 户端;如果有,鼠标右键虚拟网卡选择"禁用"后重启虚拟网卡服务。



(六)登录"山东通"客户端

点击电脑屏幕右侧的蓝色条带"工作空间",从工作空间内打开"山东通"客户端, 不允许直接从个人桌面上打开登录"山东通"



打开后,可通过扫码登录或账号密码登录。

"山东通"客户端登录时的常见问题:

1.忘记登录密码,请使用"山东通"移动端登录界面的"忘记密 码"重置。

2.提示"管理员已限制当前网络不可用",检查电脑上是否有安全软件,例如火绒,如有先退出后再登录"山东通"。

3.账号密码登录提示"网络连接失败",点击登录界面左上角的 "设置"图标,将服务器设置改为"手动设置",内网地址和端口设置为: 10.210.64.113:9080,外网地址无需设置。

4.如果桌面没有"山东通"客户端的快捷方式,点击开始菜单--搜索"山东通"-右键"山东通"客户端--查看文件所在位置,鼠标右 键"shandongtong.exe"发送快捷方式到桌面即可。

5.即时消息内无法接收或发送文件与图片。此问题一般与本地网络策略设置有关,找到 IP 设置,可尝试增加 DNS 或备用 DNS:59.206.249.1 或/和 114.114.114.114。

(七)参加会议

登录"山东通"客户端后,在工作台中找到并打开视频会议,可 发起会议、查看会议日程和加入会议。



视频会议客户端登录时的常见问题:

1.无法正常入会,提示"获取打开此'xylink-sdongmeeting'链接的

应用。此问题是由于未安装视频会议客户端,需要下载安装视频会议 客户端后重新入会。

2.入会后,看不到本地画面,图像区域是黑色的。使用微信等程序验证摄像头是否可正常使用,如果也不正常,检查是否有摄像头挡板;如果正常,确认是否是 USB 外接摄像头,如果是需连接技术人员授权摄像头的硬件 ID。

3.入会后,本地画面是反的。此问题是由于未开启镜像功能,点击视频会议客户端左下角的"更多-设置",勾选"本地视频以镜像效果显示"。

4. "山东通"视频会议是否可以录制视频? 不支持录制。

5.已预约的"山东通"视频会议是否可以修改或取消?会议开始前10分钟可以修改或取消。

## 二、其他功能使用介绍

(一) 工作空间内文件的导入与导出

1. 工作空间内文件导入

鼠标点击电脑屏幕右侧的篮色条 带,打开"工作空间",鼠标右键下 方的空白处或点击"导入文件",选 择"从个人空间导入至此目录",选 择要导入的文件或目录,导入即可。



导入后的文件,可以直接拖到聊天窗口中发送给其他用户,也可以通过办公系统等发送。

2. 工作空间内文件导出

方式1:鼠标点击电脑屏幕右侧 的橙色条带,打开"工作空间", 在下方找到要导出的文件,点击"导 出文件",或者鼠标右键文件,选 择"导出到个人空间",选择需要 保存的位置即可。



方式 2: 鼠标点击电脑屏幕右侧的篮色条带①,打开"工作空间", 鼠标双击打开"文件管理器"③,找到需要导出的文件,鼠标右键文 件,选择"导出到个人空间",选择需要保存的位置即可。

(二)工作空间内的缓存清理

鼠标右键工作空间空白处,选择"清除空间缓存"或点击右上方的"三横杠",选择"清除空间缓存",勾选后选择清除。



关于更多功能使用介绍,请参考"山东通"移动端-工作台-知识 库或应用指南下的"使用说明视频版"等。

关于"山东通"服务热线,请点击"山东通"移动端"我-设置-帮助与反馈"查询。